


## 1. 點開始 -&gt; 設定 -&gt; 控制台。



## 2. 點選 [網路連線]。



### 3. 點擇 [建立一個新連線]。




### 4. 出現 “歡迎使用新增連線精靈畫面”，然後請按 [下一步]。



5. 點選 [連線到我工作的地方的網路(O)]，然後按 [下一步]。

**新增連線精靈**

**網路連線類型**  
您要做什麼？




- ☐ **連線到網際網路(C)**  
連線到網際網路讓您可以瀏覽網頁和讀取電子郵件。
- ☒ **連線到我工作的地方的網路(O)**  
連線到公司網路 (使用指定撥號或 VPN) 以便您可以從家裡、地區辦公室或其他位置工作。
- ☐ **設定一個家用或小型辦公室網路(S)**  
連線到一個現存的家用或小型辦公室網路或設定一個新的。
- ☐ **設定一個進階的連線(E)**  
使用您的序列，平行，或紅外線連接埠直接連線到其他電腦，或設定讓其他電腦連線到這台電腦。

< 上一步(B)    **下一步(N) >**    取消

6 點選 [虛擬私人網路連線(V)]，然後按 [下一步]。

**新增連線精靈**

**網路連線**  
您想要如何連線到您工作地方的網路？



建立下列連線：

- ☐ **撥號連線(D)**  
使用一個數據機和一個普通的電話線或整合服務數位網路 (ISDN) 電話線連線。
- ☒ **虛擬私人網路連線(V)**  
使用虛擬私人網路 (VPN) 連線透過網際網路連線到網路。

< 上一步(B)    **下一步(N) >**    取消

7.輸入 PPTP 的連線名稱（例如 Bane PPTP VPN），然後按 [下一步]。

**新增連線精靈**

**連線名稱**  
請指定這個連線到您的工作場所的連線名稱。

請在下列方塊中輸入這個連線的名稱。

公司名稱(A)

Bane PPTP VPN

例如，您可以輸入您的工作場所的名稱，或是您將連線的伺服器名稱。

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

8.輸入 PPTP Server 的 IP 位址（例如:61.218.130.18），然後按 [下一步]。

**新增連線精靈**

**選取 VPN 伺服器**  
VPN 伺服器的名稱或位址為?

請輸入您正要連線的電腦主機名稱或 IP 位址。

主機名稱或 IP 位址 (例如 microsoft.com 或 157.54.0.1)(H):


61.218.130.18

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

9. 點選 [將這個連線的捷徑加到我的桌面上(S)]，然後按 [完成]。



10. 按完 [完成]後，會彈出 PPTP 連線視窗，請輸入 PPTP 連線的帳號與密碼，點選 [儲存這個使用者名稱及密碼供下列使用者使用(S):] 與 [所有使用這台電腦的使用者(A)]，然後按 [連線]。



以上即完成 Windows XP PPTP 的連線設定。